



## セットアップマニュアル

2020年5月



(バージョン 2016.0.01.04)

岡山県



## このマニュアルの表記規則

---

[ ] 括弧で囲む	例 [OK] は、実画面上のボタンをクリックや選択などの操作が必要です。
「 」括弧で囲む	例「コントロールパネル」は、画面の名称などの引用です。
 注意	注意事項です。
 操作手順	これ以降実操作の手順を示します。

---

Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

Adobe Acrobat は米国アドビシステムズ社の登録商標です。

このマニュアルの内容に関しては、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

このマニュアルの内容一部または全部を無断で複写・複製することは禁じられています。



## 目 次

1. システム動作環境.....	1
2. セットアップ手順.....	2
3. ダウンロードファイルの解凍 .....	3
4. 電子納品チェックシステムのインストール.....	4
5. 電子納品チェックシステムのアンインストール.....	8



# 1.システム動作環境

岡山県電子納品チェックシステムの必要な動作環境に関して、下表のように示します。

環境	詳細
ハードウェア	PC/AT 互換機
CPU	下記 OS が動作する IntelCPU
OS	・Microsoft Windows 8.1 ・Microsoft Windows 10
メモリ	256MB 以上(推奨:各 OS 推奨のメモリサイズ以上)
ハードディスク	300MB
ソフトウェア	Internet Explorer 11
	.NET Framework3.5 以上

表 1 動作環境

※ 本マニュアルを参照するには、Adobe Reader が必要です。

## ！ 注意

大容量の電子成果品をチェックする場合（写真ファイル 1000 ファイルを超える場合など）には、高性能なコンピュータのご利用をお薦めします。特にメモリが少ないと動作が極端に遅くなる場合があります。また、1つのファイルで 100MB を超えるような SXF（P21・SFC 形式）の CAD データの場合で、チェックを行うと、高性能なコンピュータにおいても動作が極端に遅くなる場合があります。

「高性能なコンピュータの例」

CPU : Core i7 3GHz

メモリ : 16GB

## 2.セットアップ手順

本システムは、下図の手順でインストールを行います。




図 2-1 インストールの流れ

(旧バージョンを含む) 電子納品チェックシステムをご使用中の場合は、アンインストールしてからインストールを行ってください。アンインストールの方法は【5電子納品チェックシステムのアンインストール】をご参照ください。



### 3.ダウンロードファイルの解凍

ホームページよりダウンロードしたファイル「oky-check.zip」を任意のフォルダ上に解凍して下さい。「oky-check」というフォルダが生成されます。

## 4.電子納品チェックシステムのインストール


本章では、電子納品チェックシステムのインストール手順について説明します。  
なお、インストールの際は、必ずアドミニストレーター権限にて行って下さい。

### 操作手順

1. 解凍した「oky-check」フォルダにある「[setup.exe]」を起動します。  
(起動するには、ファイルをマウスでダブルクリックします。)

### 注意

端末環境によっては以下の画面が出ますので、「はい (Y) 」をクリックしてください。



2. 「岡山県電子納品チェックシステムセットアップへようこそ」の画面が表示されますので、「次へ (N) 」のボタンをクリックします。




図 4-1 セットアップへようこそ

**!** 注意

システム動作要件にある「.NET Framework 2.0」以上が入っていないと「セットアップへようこそ」画面が出ず、以下のような画面が現れます。




この画面が出る場合は、[OK]ボタンをクリックし、続いて現れる「完了」画面にて[完了]ボタンをクリックし、終了してください。

.NET Framework 2.0をMicrosoft社HPよりダウンロード、インストールを行い、その後、再度インストールを実行してください。

※Windows 8/10 では初期状態では.NET Framework2.0が入っていないので、上記メッセージが出ます。

この場合、「Windows の機能の有効化または無効化」画面から「.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)」を有効にした上で、インストールを行ってください。



3. 「使用許諾契約画面が表示され、内容を確認した上、同意する場合は、[はい (Y)] ボタンをクリックします。




図 4-2 使用許諾書

4. 「インストール先選択」画面が表示され、[次へ (N)] ボタンをクリックします。インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照 (R)] ボタンをクリックします。




図 4-3 インストール先の選択

5. プログラムのコピーや登録が実行されます。




図 4-4 セットアップステータス

6. 電子納品チェックシステムインストールが完了の画面が表示され、[完了] ボタンをクリックします。




図 4-5 インストールの完了

以上でインストールが終了です。

## 5.電子納品チェックシステムのアンインストール

インストールした電子納品チェックシステムのアンインストール手順について、説明します。

なお、アンインストールの際は、必ずアドミニストレーター権限にてアンインストールを行って下さい。

### 操作手順

1. Windows の [スタート] ボタン [コントロールパネル] を選択します。
2. 「コントロールパネル」画面が表示され、[プログラムのアンインストール]（もしくは [プログラムと機能]）をクリックします。
3. プログラムリストで「岡山県電子納品チェックシステム」を選択し、[アンインストールと変更] ボタンをクリックします。




図 5-1 プログラムの追加と削除

4. 「ようこそ」の画面が表示しますので、必ず「削除 (R)」を選んで「次へ (N)」をクリックします。




図 5-2 ようこそ

5. 「ファイル削除の確認」のメッセージが表示され、「OK」をクリックします。




図 5-3 ファイル削除の確認

6. 「メンテナンスの完了」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリックします。




図 5-4 メンテナンスの完了

以上でアンインストールは終了です。





岡山県電子納品チェックシステム

---

2020年5月 (バージョン 2016.0.01.04)

岡山県

---